

カラー液晶ファクシミリ複合機 <見楽る>

UX - MF10CL/AI - M1000 用ファームウェア(内蔵プログラム)更新について (バージョン 1.10.00 へのアップデート) (2004 年 12 月 1 日公開)

主な変更内容

WindowsXP で、パソコンから本機を使用して印刷をした場合、下記のアプリケーションソフトで、正しく印刷されない場合がある現象に対応いたしました。

- ・筆ぐるめ Ver.11
- ・筆ぐるめ Ver.12
- ・筆まめ Ver.15
- ・デジカメ de!!同時プリント Lite for SHARP (同梱の CD-ROM 収録のソフト)
- ・デジカメ de!!同時プリント Ver.8

UX - MF10CL/AI - M1000 本体のファームウェアバージョン確認方法

UX - MF10CL/AI - M1000 の電源が入っていることを確認します。

待機画面が表示されていることを確認します。

本体の[登録/機能]ボタンを押した後、続けてダイヤルボタンを[＊][8][7][#]の順に押します。

他のボタンを押してしまった場合やボタンを押す順番を間違えてしまった場合は、[停止]ボタンを押して待機画面に戻り、最初からやり直してください。

「ファームウェア更新」の画面が表示されますので、ダイヤルボタンの[1]を押します。

現在のバージョンが表示されますので、バージョンが「1.09.00」以下であれば更新してください。

確認後は「決定」ボタンを押して、終了してください。

バージョン 1.10.00 へのファームウェア更新方法

ファームウェアの更新には、以下の 2 通りの方法があります。お客様のご使用環境に合わせてお選びください。

A . パソコンと UX-MF10CL/AI-M1000 を USB ケーブルで接続し、パソコンから更新作業を行う方法

【ご注意】パソコンからの更新作業は、UX-MF10CL/AI-M1000 用のドライバソフト（別同梱の CD - ROM に収録）がパソコンにインストールされており、正常に動作していることを確認してから行ってください。

B . お客様が所持されているメモリーカードに、ファームウェア更新用ファイルをコピーし、UX-MF10CL/AI-M1000 を操作して更新作業を行う方法。

更新作業に入る前に、必要なファイルをダウンロードしてハードディスクに解凍していただく必要が有ります。

・ファームウェアの更新方法とご使用の機種を選んで該当するものを選び、「ファイルのダウンロード」を実行後、ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ハードディスク上の任意の場所に解凍してください。

	AI-M1000	UX-MF10CL
A パソコンから更新	AI M1000_パソコン用	UX-MF10CL_パソコン用
B メモリーカードから更新	AI M1000_メモリーカード用	UX-MF10CL_メモリーカード用

ファームウェア更新の準備・操作方法・ご注意など詳しい情報は、それぞれの「ファームウェア更新手順書」をよくお読みください。

UX-MF10CL/AI-M1000 ファームウェアバージョンアップソフトウェアは、以下のオペレーティングシステムに対応しています。

Windows 98SE	日本語版
Windows Me	日本語版
Windows 2000 Professional	日本語版
Windows XP Home Edition	日本語版
Windows XP Professional	日本語版

シャープ株式会社では、この文書やソフトウェア（SHARP UX-MF10CL/AI-M1000）が提供する情報を、このファームウェアバージョンアップ以外の目的で使用する際、その適合性に関していかなる保証もいたしません。

Microsoft® Windows® operating system は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、本文中で記載されている会社名や製品名は、各社の国の商標または登録商標です。

Copyright (C) 2000-2004 SHARP Corporation